


Inställningar i PC Win NT4




1. Öppna "Nätverk" under Kontrollpanelen.

Det som du först måste göra är att ändra inställningen för ditt nätverk (gäller även dig som sitter ensam på en dator till exempel hemma).

Starta datorn. Se till att den är ansluten till datauttaget med anslutningskabeln.

Gå in under startmenyn. Välj "Inställningar" och "Kontrollpanelen". Under "Kontrollpanelen" dubbelklickar du på "Nätverk".



2. Välj fliken "Protokoll".

Välj fliken "Protokoll".

Markera "TCP/IP Protokoll". Om detta alternativ inte finns, klicka på knappen "Lägg till" och välj "TCP/IP Protokoll" från listan.


Klicka därefter på knappen "Egenskaper".



3. Välj fliken "IP-adress".

Välj fliken "IP-adress". Markera ditt installerade Nätverkskort (bilden visar exempel på nätverkskort). Klicka därefter för "Datorn tilldelas en IP-adress från en DHCP-server".

Viktigt: Om du lägger till TCP/IP från cd:n för Windows NT 4.0 så måste den sk servicepacken installeras om.



4. Välj fliken "DNS".

Välj fliken "DNS".

Skriv in FOO (bokstav O) i rutan "Värddnamn:". Skriv in vaggerydsenergi.net efter rutan "Domän:".

Kontrollera att inga övriga fält är ifyllda. Om så är fallet, ta bort texten.

Klicka på knappen "OK" för att spara och avsluta inställningen.

5. Klicka på "OK" igen.

Klicka därefter på "OK" i dialogrutan för att få eventuella ändringarna att börja gälla efter omstart av datorn.

Du kan få en fråga om att lägga i en cd för att installera drivrutiner för Windows NT 4.0. Lägg då i cd:n och klicka på "OK".

6. Starta om datorn.

Om du utfört ändringar kommer ett meddelande om att datorn behöver startas om.

Starta om datorn genom att klicka för "Ja".

7. Klart.

Nu är alla inställningar för din pc utförda.